

## Image de fond de l'entête



Collines.jpg (700x151 pixels)

Pour placer votre propre image dans l'entête :

- redimensionnez / découpez votre illustration à 700x151 pixels
- modifiez le nom de l'image appelée dans la feuille de style.css (ligne 106)

```
/* ===== header ===== */
#xo-header {background: #fff url(../img/Collines.jpg) no-repeat bottom;}
```

Pour modifier l'image en fonction du module actif :

- éditez la feuille style.css en y ajoutant une déclaration #xo-header
- la faire précéder du #nom du répertoire du module
- faire pointer l'url sur l'image alternative (voir exemple avec le module News ligne 108)

```
/* ===== header ===== */
#xo-header {background: #fff url(../img/Collines.jpg) no-repeat bottom;}
#news #xo-header {background: #fff url(../img/Coucher-de-soleil.jpg) no-repeat bottom; }
```







## Menu de navigation

### Onglets images

Les onglets de la barre de navigation générale sont des couples d'images :

- bleu : statut inactif
- noir : survol de la souris

Vous trouverez dans le répertoire /docs trois formats, à employer selon l'encombrement de vos liens.

<p>1</p>  <p>globalnav.gif</p>  <p>globalnav_hover.gif</p> <p>80 x 26 pixels</p>	<p>3</p>  <p>globalnav100.gif</p>  <p>globalnav_hover100.gif</p> <p>100 x 26 pixels</p>
<p>2</p>  <p>globalnav90.gif</p>  <p>globalnav_hover90.gif</p> <p>90 x 26 pixels</p>	

### Comment alterner ces onglets dans la barre de navigation ?

Les 3 cas de figure sont prévus dans la feuille de style content-data.css (lignes 169 à 186). Pour les appliquer il suffit de modifier le template globalnav.html.

- 1 `<td class="nav" align="center" width="80" height="20">`
- 2 `<td class="nav90px" align="center" width="90" height="20">`
- 3 `<td class="nav100px" align="center" width="100" height="20">`

## Arrondis des blocs

### Blocs des colonnes latérales

Les blocs affichés dans les colonnes latérales ont un largeur fixe de 186px. Pour disposer de coins arrondis, deux images sont utilisées.

Les images sont :

- situées dans le répertoire /img
- appelées depuis la feuille blocks.css

Pour en savoir plus, se référer à ce tutoriel [alsacreations.com](http://www.alsacreations.com/articles/cadre/) :

**<http://www.alsacreations.com/articles/cadre/>**



### Blocs de la colonne centrale

Les blocs affichés dans la colonne centrale ont un largeur variable. Pour disposer de coins arrondis, quatre images sont utilisées et le template centerblocks.html a dû être modifié.

Les images sont :


- situées dans le répertoire /img
- appelées depuis la feuille blocks.css

Pour en savoir plus, se référer à ce tutoriel :

**<http://www.e-t172.net/articles/round/>**

block-corner-top-l.gif (10x10 px)

block-corner-top-r.gif (10x10 px)



block-corner-bot-r.gif (10x10 px)



block-corner-bot-c.gif (1900x10 px)